

APERTURA

DESCRIZIONE → 17+ Qualsiasi distribuzione SBI
BIL 18-20 / BIL 23+

RISPOSTE

- 1♦** = 0-6 P.O max 2 CTR (Forcing fino a **INT**)
- 1♥** = 7+ P.O max 2 CTR (Forcing Manche)
- 1♠** = 3 CTR
- INT** = 4 CTR
- 2♣** = 5 CTR
- 2♦** = 6+ CTR
- 2♥** = 0 CTR 6♥ (Max un onore o DJ nel colore)
- 2♠** = 0 CTR 6♠ (Max un onore o DJ nel colore)
- 2NT** = 0 CTR 5♣-5♦ no tre carte in un nobile
- 3♣** = 0 CTR 6♣ no tre carte in un nobile
- 3♦** = 0 CTR 6♦ no tre carte in un nobile

SEQUENZA → **1♦**

Dopo risposta di **1♦** l'Apertore avrà il compito principale di comunicare al compagno il tipo di mano con cui ha aperto:

- 1) SBI minima (17-20 P.O.)
- 2) BIL Minima (18-20P.O.)
- 3) SBI FM (22+ P.O.)
- 4) BIL Forte (23+ P.O.)

Punto 1) L'Apertore

- con la lunga minore la dichiara a livello 2 (ed è passabile)
- con una lunga nobile la dichiara a livello 1 e poi dichiarerà **INT/2♣/2♦**/l'altro nobile discenente/la ripetizione del proprio nobile.

Punto 2) L'Apertore dichiara **INT** e il compagno diventa il capitano della dichiarazione

Punto 3) L'Apertore per mostrare una monocolora FM deve dichiarare il proprio colore a salto L'apertore per mostrare una bicolore FM dichiara:

- Con V nobile e IV minore → Il nobile a salto ed eventualmente poi il minore
- Con IV nobile e V minore → Il nobile a livello 1 e poi il minore a salto (corto/lungo).

Punto 4) L'Apertore dichiara **2NT** (23-24) oppure **3NT** (25-26)

Schematizzando

- 1♥ = 4+♥ F1G (il Palo è IV solo se: 21+ P.O. con un minore al lato)
- 1♠ = 4+♠ F1G (il Palo è IV solo se: 21+ P.O. con un minore al lato)
- 1NT = BIL 18-20
- 2♣ = 5+♣ SBI Passabile
- 2♦ = 5+♦ SBI Passabile
- 2♥ = 5+♥ 21+ (5332/monocolore/bicolore)
- 2♠ = 5+♠ 21+ (5332/monocolore/bicolore)
- 2NT = BIL 23-24
- 3♣ = 6+♣ FM 21+
- 3♦ = 6+♦ FM 21+
- 3♥ = 6+♥ molto invitante
- 3♠ = 6+♠ molto invitante
- 3NT = A giocare